



Plik transport.ini **Instalacja programu w sieci.**

Na wybrany komputer – mający spełniać rolę serwera wgrać serwer Firebird wersja :
1.5 /plik : Firebird-1.5.3.4870-0-Win32.exe do ściągnięcia z naszej strony www.soft-trans.com.pl lub ze strony producenta/

Na komputery będące stacjami roboczymi wgrać klienta Firebird (wymagany jest plik
gds32.dll w katalogu windows\system32)

Następnie przegrać program na stacje roboczą i wprowadzić zmiany w pliku transport.ini
opisane poniżej.

Plik Transport.ini pozwala skonfigurować program do pracy w sieci, oraz pozwala na
zdefiniowanie kilku globalnych zmiennych w systemie. Znajduje się w katalogu programu
transportowego lub w katalogu systemowym /WINDOWS, WINNT itp../

Przykładowy plik transport.ini ma postać :

```
-----  
[General]  
DBUserName=sysdba  
DBPass=masterkey  
DBPath=c:\EuroTrans2004\dane\baza2004.gdb  
AppPath=c:\EuroTrans2004  
  
PRINTER=0 // ustawienie rodzaju drukarki 0: atramentowa, 1 igłowa, 2 laserowa  
  
tmp_path=c:\tmp  
ShowScanSetup=0  
LastLogin=1  
EksportFileName=c:\FK\FK.TXT  
EksportSaveDialog=0  
Eksport_Separator=;  
DefaultProfile=Profile_2  
MultiProfiles=ON  
  
[Profile_1]  
Title=Baza 2004 lokalna na c:  
DBPath=c:\EuroTrans2004\dane\baza2004.gdb  
AppPath=c:\EuroTrans2004  
  
[Profile_2]  
Title=Baza 2003 lokalna na d:  
DBPath=D:\EuroTrans2004\dane\baza2003.gdb  
AppPath=D:\EuroTrans2004  
  
[Profile_3]  
Title=Baza 2003 na sieci
```



DBPath=179.168.0.1:D:\EuroTrans2004\dane\baza2003.gdb
AppPath=D:\EuroTrans2004

[1]
lvUpdateTime=30
lvAutoUpdate=0
FaxPrinterID=-1

ZleceniaPrinterID=0
MonitPojazdy=0
MonitKierowcy=0
MonitNaczepy=0
MonitKontenery=0
KonwersjaZnakowExport=1
MonitWeze=0

Plik składa się z sekcji kilku sekcji:

[General]
DBUserName=sysdba // definiowany domyślny użytkownik bazy
DBPass=masterkey
DBPath=c:\EuroTrans2004\dane\baza2004.gdb // ścieżka i nazwa bazy danych od której
// startuje program
AppPath=c:\EuroTrans2004 //ścieżka do programu
tmp_path=c:\tmp // katalog w którym są składowane
//tymczasowe dane
ShowScanSetup=0 //zmienna do skanowania
LastLogin=1 // ustawienia ostatniego operatora
// logującego się w systemie
EksportFileName=c:\FK\FK.TXT // ścieżka do pliku przesyłanego do FK
EksportSaveDialog=0 // zmienna dotycząca prze
Eksport_Separator=; // separator poszczególnych danych przy
//eksporcie danych do pliku- przesył FK
DefaultProfile=Profile_2 // profil programu defaultowo określony

Następne sekcje zatytułowane [Profile_1] pozwalają uruchomić program z różnymi bazami danych określonymi w zmiennej DBPath. Opisy tych sekcji (Title) pokazują się jako menu po uruchomieniu programu.

[Profile_1]
Title=Baza 2004 lokalna na c: // opis profilu
DBPath=c:\EuroTrans2004\dane\baza2004.gdb // ścieżka do bazy danych w
przypadku gdy jesteśmy w sieci aby przyłączyć dany komputer do serwera sieciowego należy
przed ścieżką wpisać IP komputera do którego się łączymy. (przykład : [Profile_3])
AppPath=c:\EuroTrans2004 // ścieżka do programu. W przypadku zainstalowania aplikacji
na serwerze a nie na stacjach roboczych przed wskazaniem dysku musimy wpisać numer IP
serwera : 196.168.0.2: c:\EuroTrans2004
Plik transport.ini w tym przypadku powinien znajdować się na dysku lokalnym w katalogu
WINDOWS.



Sekcje numerowane [1]...[10] przechowują dane o kolejno logowanych osobach i ich ustawieniach systemowych .

[1]

lvUpdateTime=30 // czas odświeżania list

lvAutoUpdate=0 //automatyczne odświeżanie po update tabeli

FaxPrinterID=-1 // definiowanie drukarki - faksu

ZleceniaPrinterID=0 // wskazanie numeru drukarki do drukowania zleceń w sieci

MonitPojazdy=0 //czy automatycznie załączać monity - ostrzeżenia

MonitKierowcy=0

MonitNaczepy=0

MonitKontenery=0

KonwersjaZnakowExport=1 // definicja konwersji znaków dla plików przesyłowych do FK

Zmienne systemowe – moduł „Profile Systemu.

Moduł dający możliwość zmian w wyglądzie faktury symboli swwku, stawek podatkowych itp..

Zmienne są opisane w załączniku w tabeli dołączonej do instrukcji :

zmienne konfiguracyjne.xls.